

Usare MUD2011 con Windows 7

Requisiti per il funzionamento di MUD2011

MUD2011 funziona con tutti i sistemi Windows a 32 bit.

MUD2011 è un'applicazione a 16 bit e non funziona con i sistemi Windows a 64 bit perché tali sistemi non supportano l'esecuzione di applicazioni 16 bit.

Chi dispone di un sistema a 64 bit di Windows 7 Professional, Enterprise o Ultimate può usare una macchina virtuale "Windows XP Mode" disponibile gratuitamente dal sito web Microsoft. Per leggere i requisiti, la modalità di installazione ed avere il supporto necessario, consultare il sito web Microsoft ai seguenti indirizzi:

<http://www.microsoft.com/italy/windows/virtual-pc/default.aspx>

<http://www.microsoft.com/italy/pmi/comefare/tecnologia/windowsxpmode/article/article1.msp>

Informazioni importanti per l'utilizzo di MUD 2011 con Windows 7

MUD2011 è un'applicazione a 16 bit, Windows 7 64 bit come pure Windows XP 64 bit e Windows Vista 64 bit non supportano l'esecuzione di applicazioni 16 bit: è impossibile eseguire MUD2011 in tali sistemi.

E' invece possibile utilizzare MUD2011 con Windows 7 32 bit.

Le verifiche sono state fatte sulla versione "Professional" di Windows 7 32 bit.

Qui di seguito, alcune osservazioni sul funzionamento di MUD2011 su Windows 7.

1) Le icone dei programmi MUD2011.EXE, MUD11VFU.EXE e REPAIRDB.EXE non sono visualizzate: al loro posto ci sono icone "standard". Ciò è dovuto al fatto che, da progetto, Windows 7 non carica le icone delle applicazioni a 16 bit.

2) E' possibile eseguire MUD2011 anche con un account "standard", cioè non amministratore. Alla directory scelta per l'installazione, Windows assegna i permessi di modifica per il gruppo "Authenticated Users" mentre al gruppo "Users" assegna solo i permessi di lettura ed esecuzione. Se un utente appartiene al gruppo "Users" anziché "Authenticated Users", non può usare MUD2011 se non gli saranno assegnati i permessi necessari dall'amministratore del computer.

3) **E' necessario disabilitare il "Controllo account utente"**; nel paragrafo successivo è indicata una delle maniere possibili per disabilitare questa caratteristica.

4) Al termine della funzione di "Verifica dei dati inseriti" (richiamata anche dalla fase di esportazione delle dichiarazioni), il click sul pulsante "Errori" ha l'effetto di eseguire Notepad (Blocco note), o il programma predisposto all'apertura dei file di testo; in alcune occasioni, Notepad si apre con un file VUOTO. In altre parole, il file MUD11ERR.TXT non viene aperto, né in caso di presenza di warning né di errori nelle dichiarazioni.



Per visualizzare il file MUD11ERR.TXT **si può accedere alla directory dove è stato installato MUD2011 ed aprire il file MUD11ERR.TXT** tutte le volte che la funzione di verifica delle dichiarazioni segnala la presenza di dichiarazioni "Da controllare" (anche se esportabili) o "Errate".

Come disabilitare la funzione “Controllo accesso utente”

In Windows 7 è presente una funzione di sicurezza per proteggere il computer dalle azioni potenzialmente pericolose di virus ed altri programmi “malware”. Agli utenti “standard” (non amministratori) vengono richiesti il nome utente e la password di un account amministratore prima che le azioni potenzialmente pericolose possano essere eseguite. Agli utenti amministratori non è richiesta la password ma viene presentato un pannello per mezzo del quale è possibile consentire o impedire l’esecuzione dell’operazione.

Per utilizzare MUD 2011 con Windows 7 è necessario disabilitare questa caratteristica.


Se non si disabilita il “Controllo account utente”, gli effetti sono i seguenti:

- 1) MUD2011 può bloccarsi eseguendo qualsiasi funzione (di solito, al momento di salvare i dati, ma non solo!).
- 2) La guida di MUD2011 può non aprirsi. Di solito, premendo il tasto F1, la guida viene aperta, ma il click sul pulsante “?” presente nel pannello per l’esportazione delle dichiarazioni provoca un blocco del programma.


Poiché MUD2011 gira nell’ambiente di emulazione NTVDM, quando è bloccato non è sufficiente chiuderlo ma è necessario interrompere il processo NTVDM dal Task Manager o in alternativa riavviare il PC.

Uno dei modi possibili per disabilitare il “controllo accesso utente” è agire dal pannello di controllo di Windows. **Queste sono le operazioni necessarie:**


1. Aprire il pannello di controllo e fare click su “Account utente e protezione famiglia”




2. Fare click su "Account utente"



3. Fare click su "Modifica le impostazioni di Controllo dell'account utente"



4. Spostare il selettore sul livello più basso “Non notificare mai”, come indicato nella figura, quindi fare click sul pulsante “OK” e riavviare il computer.



Stampa

MUD2011 stampa sempre sulla stampante "predefinita" di Windows.

In Windows 7 viene installata una stampante virtuale "Microsoft XPS Document Writer" (produce file XPS "XML Paper Specification") sulla quale non è stato possibile stampare da MUD2011, ottenendo sempre dei "Printer error".

Non ci sono invece inconvenienti sulle normali stampanti laser o a getto d'inchiostro sia collegate al PC che in rete.

E' possibile altresì usare PDFCreator ma deve essere aggiornato con la release 0.9.7 o successiva: in alcune occasioni è necessario aprire PDFCreator ed indicare il percorso dove salvare il file e quindi proseguire.

Se nella stampa si ottengono questi errori,

| | |
|--|---|
| Printer error | Verificare la configurazione e i driver della stampante. |
| | Reinstallare la stampante (rimuoverla e aggiungerla nuovamente). |
| | Installare una nuova stampante. |
| | Verificare che il nome della risorsa di rete quando la stampante è condivisa non contenga spazi. Es. "\\PC AMM\STAMP LASER" è errato sia nel nome del computer che nel nome della stampante. In questo caso è necessario eseguire il mapping della risorsa ad esempio come LPT1 e utilizzare "LPT1" come stampante locale "virtuale". |
| Problemi di stampa nei moduli multipli TE, CS...Codici fiscali o dati numerici stampati male | Verificare nel pannello di controllo le impostazioni internazionali: per i numeri, separatore decimale = , (virgola) simbolo di raggruppamento cifre = . (punto) Reinserire il formato e selezionare Applica anche se l'impostazione è corretta. |